

# E-Mail Server

## Wie lauten die Mail-Server oder wieso kann ich keine Mails verschicken?

Die Mail-Server lauten:

**SMTP:** mail.daubehosting.de

**POP3:** mail.daubehosting.de

**IMAP:** mail.daubehosting.de

Um den Server vor SPAM-Mail zu schützen, nutzt daube:hosting das SMTP-Auth Protokoll. So kann sichergestellt werden, das nur Kunden die Server nutzen können.

### Im Folgenden finden Sie eine Beispielkonfiguration:

Zunächst richten Sie in Outlook Express unter "Einstellungen" - "Konten" ein neues Konto ein (falls Sie dieses noch nicht getan haben). In den "Eigenschaften" des gewählten Kontos nehmen Sie Ihre Eintragungen nach folgendem Schema vor:

The screenshot shows the 'mail.daubehosting.de Eigenschaften' dialog box with the 'Server' tab selected. The 'Serverinformationen' section shows 'Posteingangsserver ist ein POP3 Server.' with 'mail.daubehosting.de' entered in both the 'Posteingang (POP3):' and 'Postausgang (SMTP):' fields. The 'Posteingangsserver' section shows 'Kontoname:' as 'webxp' and 'Kennwort:' as a masked password. The 'Postausgangsserver' section has the checkbox 'Server erfordert Authentifizierung' checked. At the bottom are 'OK', 'Abbrechen', and 'Übernehmen' buttons.

- Im Feld Posteingang/POP3-Server "mail.**daubehosting.de**" eintragen.
- Im Feld Postausgang/SMTP-Server unseren Mailserver "mail.**daubehosting.de**" eintragen.
- Unter Posteingangsserver unter Kontoname und Kennwort den entsprechenden POP3-Account und das dazugehörige Passwort eingeben.
- Aktivieren Sie mit dem Häkchen die Option "Server erfordert Authentifizierung"

Seite 1 / 2

# E-Mail Server

(Die Standardeinstellungen unter "Einstellungen..." rechts daneben können in der Regel ohne Änderungen beibehalten werden).

Im Anschluss können Sie nun E-Mails empfangen und versenden.

Eindeutige ID: #1002

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2018-03-14 17:40